KINTECHASIA

Kintech EA - Chế độ Manual

Tính lot và đặt lệnh tay (miễn phí)

Kintech_EA · Phiên bản **1.55** · Cập nhật 2026-11-20
Bản trực tuyến: https://kintech.asia/guide/manual?lang=vi

Nội dung

Tổng quan

Yêu cầu

1. Cài EA

2. Cho phép địa chỉ server

3. Gắn EA lên chart

4. Tab TRADE

5. Các đường trên chart

6. Đặt lệnh

7. SETTINGS - ORDER

8. SETTINGS - MANAGE

9. SETTINGS - LIMITS

10. Nhận biết lệnh

11. ERROR LOGS

Tổng quan

Chế độ Manual dành cho người tự vào lệnh. Kintech_EA thành **bảng tính lot và đặt lệnh** ngay trên chart: bạn đặt giá vào lệnh, stop-loss, take-profit (gõ vào ô hoặc kéo đường trên chart) và mức rủi ro chấp nhận, EA tự tính lot, bạn đặt lệnh bằng một cú bấm. Sau đó EA có thể quản lý lệnh giúp bạn: breakeven, trailing stop, hạn lệnh chờ, max loss.

> **LƯU Ý**
> Chế độ Manual **miễn phí cho mọi người dùng Kintech EA**: không cần license, không thanh toán. EA chạy trên máy của bạn; server KintechAsia chỉ dùng cho lịch tin tức và thông báo bản mới.

Yêu cầu

- MetaTrader 5 (bản máy tính, Windows).
- Mọi loại tài khoản: **Hedging** hoặc **Netting**, REAL hoặc Demo. Tài khoản Netting chỉ giữ một vị thế mỗi symbol nên không chia take-profit được.
- File **Kintech_EA.ex5**.

Chế độ Manual không chạy trong Strategy Tester (không có gì để backtest).

1. Cài EA


1. Trong MT5 chọn **File > Open Data Folder**, vào thư mục **MQL5 > Experts**.
2. Chép **Kintech_EA.ex5** vào thư mục đó (có thể đặt trong thư mục con như KintechEA).
3. Quay lại MT5, bấm chuột phải vào **Expert Advisors** trong Navigator, chọn **Refresh**.

2. Cho phép địa chỉ server

Mở **Tools > Options > Expert Advisors**:

- Tích **Allow algorithmic trading**.
- Tích **Allow WebRequest for listed URL** và thêm:
- **https://kintech.asia**
- Bấm **OK**, rồi kiểm tra nút **Algo Trading** trên thanh công cụ đang màu xanh.

> **MẸO**
> Không thêm địa chỉ server thì panel vẫn tính lot và đặt lệnh được, chỉ thiếu tab NEWS, bộ lọc tin và thông báo bản mới. **Algo Trading** phải bật: tắt thì nút TRADE bị chặn.



Hình 1. Tools > Options > Expert Advisors

1. Allow algorithmic trading
2. Allow WebRequest for listed URL
3. Thêm địa chỉ server
4. Bấm OK



Hình 2. Nút Algo Trading trên thanh công cụ phải bật (màu xanh)


3. Gắn EA lên chart

1. Mở chart của symbol muốn giao dịch, ví dụ **EURUSD**. Khung thời gian nào cũng được.
2. Kéo **Kintech_EA** thả vào chart.
3. Tab **Common**: tích **Allow Algo Trading**.
4. Tab **Inputs**:

INPUT	GIÁ TRỊ
License server	**https://kintech.asia**
Mode	**Manual**
Panel	**true**


5. Bấm **OK**. Panel Kintech EA hiện ở góc trên bên trái chart với các tab **TRADE**, **NEWS**, **SETTINGS** và **ERROR LOGS**.

Mỗi symbol muốn giao dịch gắn EA lên một chart. Mỗi chart giữ giá trị riêng. Chế độ Manual chạy được cùng Direct hoặc Copy trên các chart khác của cùng tài khoản: không bao giờ đụng tới lệnh của chúng.



Hình 3. Cửa sổ EA - tab Common

1. Tích Allow Algo Trading
2. Bấm OK sau khi điền tab Inputs



Hình 4. Cửa sổ EA - tab Inputs (chế độ Manual)


1. Mở tab Inputs
2. License server https://kintech.asia · Mode Manual · Panel true

4. Tab TRADE

Từ trên xuống:

- **BUY / SELL**: chiều lệnh. Khi đổi chiều, khoảng cách stop-loss và take-profit giữ nguyên và lật sang phía bên kia của giá vào lệnh.
- **MARKET / PENDING**: vào lệnh ngay theo giá thị trường, hoặc đặt lệnh chờ tại giá **ENTRY**. Loại lệnh chờ EA tự chọn: **LIMIT** khi giá vào tốt hơn giá hiện tại (BUY dưới giá, SELL trên giá), **STOP** khi kém hơn. Ô ở góc trên bên phải hiện loại lệnh, ví dụ **BUY LIMIT**.
- **LINES ON / OFF**: hiện các đường Entry / SL / TP trên chart (mục 5).
- **RESET**: điền stop-loss và take-profit theo mặc định của bạn (SETTINGS > ORDER), ví dụ ATR x 1.5 và R:R 2.
- **ENTRY / STOP-LOSS / TAKE-PROFIT**: lệnh thị trường hiện giá hiện tại (Ask cho BUY, Bid cho SELL); lệnh chờ lấy giá bạn nhập. Stop-loss và take-profit là giá, hoặc khoảng cách tính bằng point từ giá vào lệnh nếu bạn chọn POINTS ở SETTINGS > ORDER. **Để trống** = không có stop-loss / take-profit. Dòng bên dưới hiện đơn vị còn lại (point hoặc giá) và số TP khi take-profit được chia.

- **RISK**: cách tính lot. **%** = phần trăm balance (hoặc equity / free margin, SETTINGS > ORDER > RISK FROM); **MONEY** = số tiền theo đơn vị tiền của tài khoản; **LOT** = lot cố định, rủi ro chỉ hiện ra để xem. Với % hoặc MONEY bắt buộc có stop-loss. Khi đổi qua lại, giá trị được quy đổi để giữ cùng mức rủi ro.



Hình 5. Tab TRADE - chế độ Manual

1. BUY / SELL
2. MARKET / PENDING
3. LINES ON / OFF và RESET (SL / TP mặc định)
4. ENTRY, STOP-LOSS, TAKE-PROFIT - dòng bên dưới hiện số point (hoặc giá) và số TP
5. RISK: %, MONEY hoặc LOT
6. Các ô kết quả: lot (x2 = chia 2 lệnh), rủi ro, lãi, R:R, margin, open risk, vị thế, hôm nay / tuần
7. Lý do TRADE đang bị chặn - ở đây Algo Trading đang tắt
8. TRADE (hiện lệnh sẽ gửi) và CLOSE ALL

Cách tính lot: lot = số tiền rủi ro / số lỗ của 1 lot tại stop-loss (đã gồm commission), làm tròn **xuống** theo bước lot của sàn. Nếu vượt lot tối đa của sàn thì lấy bằng lot tối đa và ô hiện **LOT (broker max)**.

Các ô kết quả:

Ô	Ý NGHĨA
LOT	Lot của lệnh. **x3** = chia thành 3 lệnh (rê chuột để xem lot từng lệnh)
RISK	Số lỗ tại stop-loss, đã gồm commission, và % so với mức tính rủi ro
REWARD	Số lãi tại các take-profit, đã gồm commission
R:R	Lãi / rủi ro, ví dụ 1 : 2.00
MARGIN / FREE AFTER	Margin lệnh cần và free margin còn lại sau lệnh

Ô	Ý NGHĨA
SPREAD	Spread hiện tại tính bằng point (cam = vượt MAX SPREAD của bạn)
SWAP L / S	Swap mỗi lot mỗi đêm cho lệnh mua / bán (rê chuột để xem đơn vị)
OPEN RISK	Số lỗ nếu mọi vị thế đang mở của tài khoản (mọi symbol) chạm stop-loss. Vị thế không có stop-loss không được tính
IF TRADED	Open risk + rủi ro của lệnh này
POSITIONS	Số vị thế và lot đang mở trên symbol này (có lệnh chờ Manual: vị thế · lệnh chờ)
OPEN P/L	Lãi / lỗ của các vị thế đó
TODAY / WEEK / OPEN / MAX DD (WEEK)	Kết quả lệnh của chart này theo giờ sàn: lãi từ 00:00 hôm nay và từ thứ Hai, lệnh đang mở, mức lỗ thả nổi sâu nhất trong tuần

Dưới các ô, dòng **cam** cho biết vì sao chưa đặt được lệnh lúc này (ví dụ *Spread 25 points > max 20*), dòng **đỏ** chỉ ra giá trị cần sửa (ví dụ *BUY: the stop-loss must be below the entry*). Khi đó nút **TRADE** hiện *blocked* hoặc *check the values*.

MẸO

Giá trị ở tab TRADE được lưu cho tài khoản và symbol này trên máy của bạn: đổi khung thời gian, mở lại MT5 hay gắn lại EA vẫn còn.

5. Các đường trên chart

Khi **LINES ON**, chart hiện các đường nét đứt: **xanh dương** = Entry (chỉ lệnh chờ), **đỏ** = stop-loss, **xanh lá** = take-profit. Khi take-profit được chia, các đường chấm xanh lá là các TP ở giữa (đi theo TP cuối, không kéo được).



Hình 6. Các đường trên chart - lệnh chờ BUY STOP, chia take-profit 50/50

1. Take-profit (xanh lá, kéo được)
2. TP1 của lệnh chia (chấm, đi theo TP cuối)
3. Giá vào lệnh chờ (xanh dương, kéo được)
4. Stop-loss (đỏ, kéo được)
5. Các ô cập nhật theo đường bạn kéo

- **Kéo đường** để đặt giá đó: các ô trên panel, lot và rủi ro cập nhật ngay khi thả chuột.
- Rê chuột lên đường để xem giá, khoảng cách point và số tiền.
- Các đường nằm dưới panel. Ngoài vùng panel bạn vẫn cuộn và phóng to chart như bình thường.

6. Đặt lệnh

1. Chọn BUY hoặc SELL, MARKET hoặc PENDING.
2. Đặt stop-loss và take-profit (gõ vào ô, kéo đường, hoặc bấm RESET).
3. Đặt mức rủi ro.


4. Bấm nút **TRADE**. Nút hiện lệnh sẽ gửi, ví dụ **BUY 0.25 lot · market** hoặc **SELL LIMIT 0.10 lot (2 orders) @ 1.08550**.
5. Với **CONFIRM BEFORE TRADE = ASK** (mặc định), một cửa sổ hiện lệnh, stop-loss, take-profit, rủi ro, lãi và R:R. Bấm **Yes**. Giá được kiểm tra lại trước khi gửi lệnh.

Chia take-profit (tài khoản Hedging, SETTINGS > ORDER): ví dụ **50/30/20** mở 3 lệnh bằng 50%, 30% và 20% lot. Các TP cách đều từ giá vào lệnh tới TP cuối: TP1 ở 1/3, TP2 ở 2/3, TP3 ở TP cuối. Mọi lệnh cùng stop-loss. Nếu một phần nhỏ hơn lot tối thiểu của sàn, EA chia ít lệnh hơn.

CLOSE ALL (cạnh nút TRADE): sau khi bạn xác nhận, đóng mọi vị thế đang mở trên symbol này (lệnh Manual, cộng lệnh tay của bạn nếu SETTINGS > MANAGE > APPLY TO có chọn) và xoá các lệnh chờ Manual. Lệnh của EA khác (Direct, Copy...) không bao giờ bị đụng tới.

7. SETTINGS - ORDER

Tab **SETTINGS** có ba trang: **ORDER**, **MANAGE** và **LIMITS**. Bấm **SAVE & APPLY** để lưu thay đổi của cả ba trang, **CANCEL** để bỏ. Nếu có giá trị sai, trang chứa giá trị đó tự mở và thông báo cho biết cần nhập gì.



Hình 7. SETTINGS > ORDER

1. Các trang ORDER, MANAGE, LIMITS
2. RISK FROM và cách nhập SL / TP (giá hoặc point)
3. Stop-loss mặc định (point hoặc ATR x hệ số) và take-profit (R:R)
4. Commission và chia take-profit (50,50 hoặc 50/50)
5. Xác nhận trước khi đặt lệnh và phím tắt
6. SAVE & APPLY lưu cả ba trang


Ô	TÁC DỤNG
RISK FROM	Mức tính % rủi ro: **BALANCE**, **EQUITY** hoặc **FREE MARGIN**
STOP-LOSS / TAKE-PROFIT INPUT	**PRICE** = nhập giá SL / TP. **POINTS** = nhập khoảng cách tính bằng point từ giá vào lệnh. Khi đổi, giá trị ở tab TRADE được quy đổi theo
DEFAULT STOP-LOSS	Dùng cho nút RESET và chart mới. **POINTS** = số point cố định (0 = không có). **ATR** = ATR của khung chart (chu kỳ 1 - 500) x hệ số, ví dụ ATR 14 x 1.5
DEFAULT TAKE-PROFIT	Take-profit = khoảng cách stop-loss x R:R này, ví dụ **2**. 0 = không có take-profit
COMMISSION	Commission mỗi lot mỗi chiều theo tiền tài khoản (tính cả mở + đóng). Được tính vào rủi ro, lãi và lot. 0 = không có
TAKE-PROFIT SPLIT	1 - 4 phần theo %, cộng lại bằng 100, ví dụ **100** (không chia), **50/50**, **50/30/20**. Chỉ tài khoản Hedging
CONFIRM BEFORE TRADE	**ASK** = hiện lệnh và hỏi trước. **NO** = đặt lệnh ngay

Ô	TÁC DỤNG
HOTKEYS	**ON** = phím tắt trên chart này (bấm vào chart trước): **Shift+T** = TRADE, **Shift+B** = BUY / SELL, **Shift+P** = MARKET / PENDING, **Shift+L** = bật / tắt đường. Shift+T vẫn hỏi trước khi CONFIRM là ASK

8. SETTINGS - MANAGE

EA quản lý các lệnh đang mở của symbol này khi đang chạy (kiểm tra khoảng 5 lần mỗi giây).

Ô	TÁC DỤNG
APPLY TO	Lệnh nào được breakeven, trailing, max loss và CLOSE ALL. **EA ORDERS** = chỉ lệnh đặt từ panel này. **EA + MY HAND ORDERS** (mặc định) = cả lệnh bạn tự mở trên symbol này (trong MT5, không qua EA)
BREAKEVEN	Dời stop-loss về giá vào lệnh. **OFF**. **AFTER POINTS** = khi lãi đạt X point. **AT TP1** = cho lệnh đã chia: khi giá chạm TP1, các lệnh còn lại của nhóm về breakeven. **SL to entry + ... points** = số point lãi khoá thêm trên giá vào lệnh (0 = đúng giá vào lệnh)
TRAILING STOP	**ON** + khoảng cách tính bằng point: khi lãi đạt khoảng cách đó, stop-loss đi theo giá ở khoảng cách đó. Chỉ dời về phía có lợi, mỗi bước khoảng 10% khoảng cách
PENDING ORDER EXPIRY	Số phút sau đó lệnh chờ Manual chưa khớp bị xoá. Để trống = giữ tới khi bạn xoá. Nếu sàn không nhận thời hạn, EA tự xoá lệnh (EA phải đang chạy)



Hình 8. SETTINGS > MANAGE

1. Trang MANAGE
2. APPLY TO: chỉ lệnh Manual, hoặc cả lệnh tay của bạn
3. Breakeven khi lãi 200 point, SL về giá vào lệnh + 0 point
4. Trailing stop cách giá 300 point
5. Hạn lệnh chờ theo phút (trống = không hết hạn)
6. SAVE & APPLY

Stop-loss không được dời khi quá gần giá theo quy định của sàn hoặc nằm trong vùng freeze của sàn; EA thử lại sau. Mỗi lần breakeven được ghi trong ERROR LOGS (*Breakeven #ticket: SL -> giá*).


> **QUAN TRỌNG**
> Breakeven, trailing và hạn lệnh chờ chỉ chạy khi MT5 đang mở, EA còn trên chart và Algo Trading bật. Stop-loss và take-profit đã đặt thì vẫn nằm trên server của sàn dù MT5 tắt.

9. SETTINGS - LIMITS

Các giới hạn không bao giờ đóng lệnh: chỉ chặn nút **TRADE** (và Shift+T) trong lúc áp dụng. Dòng ghi chú ở tab TRADE cho biết lý do.

Ô	TÁC DỤNG
MAX SPREAD (points)	Chặn TRADE khi spread rộng hơn. Để trống = không giới hạn
MAX OPEN POSITIONS	Số vị thế mở tối đa trên symbol này, đếm như ô POSITIONS (lệnh chia tính là nhiều lệnh). Để trống = không giới hạn
MAX TOTAL RISK	% của mức tính rủi ro: chặn khi OPEN RISK + rủi ro lệnh này vượt mức. Khi bật thì bắt buộc có stop-loss. Để trống = không giới hạn

Ô	TÁC DỤNG
NEWS FILTER	**OFF** = giao dịch cả lúc có tin. **NO NEW ORDERS** = quanh tin High và Medium của các đồng tiền của symbol, nút TRADE bị chặn; lệnh đang mở giữ nguyên. **Stop ... min before / ... min after** = dừng trước / sau tin bao nhiêu phút. Danh sách tin ở tab **NEWS**
TRADING HOURS	**ON** + **Start** / **Stop** (hh:mm, giờ máy tính) = TRADE chỉ dùng được từ Start tới Stop, mọi ngày giao dịch. Qua đêm cũng được, ví dụ 22:00 - 06:00
MAX LOSS	**ON** + số tiền theo tiền tài khoản: khi lỗ đang mở của các lệnh trên symbol này (cùng nhóm lệnh như APPLY TO) chạm mức, nút TRADE bị chặn và MT5 hiện cảnh báo. Đặt lệnh từ panel dùng lại được khi lỗ trở lại dưới mức



Hình 9. SETTINGS > LIMITS

1. Max spread, số vị thế tối đa, tổng rủi ro tối đa (trống = không giới hạn)
2. Lọc tin: không đặt lệnh mới từ 30 phút trước tới 15 phút sau tin High / Medium
3. Giờ giao dịch (giờ máy tính)
4. Max loss: lỗ đang mở trên symbol
5. SAVE & APPLY

10. Nhận biết lệnh

- Comment: **KM12345|1/3** = nhóm lệnh 12345, lệnh 1 trong 3 (lệnh chia). Lệnh đơn hiện **|1/1**.
- Magic number: 8 + số tài khoản + 0000. Đừng sửa - EA nhận ra lệnh của mình nhờ số này. Lệnh tay của bạn có magic 0.
- Bạn có thể đóng hoặc sửa lệnh Manual bằng tay bất cứ lúc nào: EA không quản lý chúng theo chuỗi.

Có bản mới. Khi KintechAsia phát hành Kintech EA mới hơn, nút vàng **Update x.yy** hiện trên thanh tiêu đề của panel. Bấm vào để xem link tải, thay file Kintech_EA.ex5 cũ rồi gắn lại EA: cài đặt của bạn vẫn còn trên máy.

11. ERROR LOGS

Tab **ERROR LOGS** liệt kê lệnh đã đặt, các lần breakeven và sự cố, mới nhất ở trên. **CLEAR** xoá danh sách.

THÔNG BÁO	CÁCH XỬ LÝ
Algo Trading is off - turn it on to trade from the panel	Bấm **Algo Trading** trên thanh công cụ (xanh) và tích Allow Algo Trading trong cửa sổ EA
The market is closed for ...	Bình thường ngoài giờ giao dịch
Set a stop-loss - the lot is sized from it (or choose LOT)	Rủi ro % và MONEY cần stop-loss
Risk too small: the min lot ... risks ...	Tăng rủi ro hoặc đặt stop-loss gần hơn
Stop-loss / Take-profit / Entry closer than the broker's minimum	Đặt xa giá hơn
Not enough free margin	Giảm rủi ro hoặc lot
... rejected by the broker: ...	Sàn từ chối lệnh - thông báo ghi lý do
Cannot move the SL of #...	Breakeven / trailing chưa dời được stop-loss; EA thử lại sau

Cần hỗ trợ? Liên hệ chúng tôi qua Telegram.